

« Thunderbird (Ver.139.0.2) » の確認手順 (2025/07/01)

TCC ユーザー登録証

発行日	2025/7/1
加入者コード	1
加入者名	鳥中 有太郎 様

認証情報

認証ID	
認証パスワード	
固定IPアドレス	

メール情報

アカウント	(ティー・シー・ケー・エー・エス・エヌ・ジー・アット・マーク・イー・エー・イー・エー・イー・オー・エル・ フー・シー・イー・ユー・ドット・エー・イー・ドット・ジー・エイ・ビー) TCC12345@mail〇.torichu.ne.jp
パスワード	(イー・ビー・シー・ケー・ディー・イー・エス・エヌ・ジー) abcd1234
アドレス	TCC12345@mail〇.torichu.ne.jp

サーバー情報

メールサーバー（受信）	(イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・イー・ ジー・エイ・ビー) mail〇.torichu.ne.jp
メールサーバー（SMTP）	mail5.torichu.ne.jp
Webサーバー	(ジー・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ブイ・ イー・イー・ドット・ジー・エイ・ビー) www〇.torichu.ne.jp
DNSサーバー（優先）	211.12.239.99
DNSサーバー（代替）	211.12.239.100

インターネットサービス契約約款に基づき、上記の通り登録いたしました。
この登録証は大切に保管してください。

鳥取中央有線放送株式会社

●サポートセンター

電話 : 0120-88-2565

メール : support@torichu.co.jp

営業時間 : 9:00 ～ 21:00
 (年中無休)

●申込受付・料金お問合せなど

電話 : 0858-53-2565（本局）

営業時間 : 9:30 ～ 17:00
 (日曜、祝祭日、第2.4.5土曜は除く)

ユーザー登録証(サンプル)

0. 「ユーザー登録証」を用意する

当社よりお渡ししました「ユーザー登録証」を手元にご用意ください。

この手順書で使用する項目は次の4つです。


U-①「メール情報：パスワード」

U-②「メール情報：アドレス」

U-③「サーバー情報：メールサーバー（受信）」

U-④「サーバー情報：メールサーバー(SMTP)」

受信・送信サーバー設定



1. 「アカウント設定」を開く


確認するアカウント名 (①) を画面左側から選択します。

「アカウント設定」(②)を選択します。

2. 「アカウント設定」を開く

「アカウント設定」の画面が表示されます。

確認するアカウント名の「サーバー設定」を選択します。



3. 「サーバー設定」の確認 (1)

「サーバー設定」の画面が表示されます。

左図の受信サーバーの項目 (①～③) が、それぞれ次の値が確認します。

① サーバー名：
「ユーザー登録証」に記載の
U-③「サーバー情報：メールサーバー (受信)」

② ポート番号：POP3メール受信ポート(110)

③ ユーザー名：
「ユーザー登録証」に記載の
U-②「メール情報：アドレス」※

※「@mx1.tcbnet.ne.jp」を含むアドレスをご利用の方は、アドレスの@マークより左側のみを入力してください。




4. 「サーバー設定」の確認 (2)

左図のセキュリティ設定の項目 (④～⑤) が、それぞれ次の値が確認します。

④ 接続の保護：なし

⑤ 認証方式：平文のパスワード認証(安全でない)



5. 「サーバー設定」の確認 (3)

左図の「サーバーの設定」のコピーを残す設定を確認します。

(設定 A : コピーを残さない)

1 台の端末のみでメール受信をする場合、「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」(⑥) のチェックマークを外します。


(設定 B : コピーを残す)

複数台の端末でメールアドレスを共用する場合、「ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す」(⑥) と、「ダウンロードしてから」(⑦) にチェックマークを入れ、サーバーからメールを削除する日数 (⑧) を任意で指定※します。

※ ご利用状況に合わせて適切に設定してください。

大きなデータを受信することが多い方は削除日数を短く指定してください。


「送信 (SMTP) サーバー」 (⑨) を選択します。



6. 「送信サーバー」の選択

「送信 (SMTP) サーバーの設定」が表示されます。

確認する送信 (SMTP) サーバー (①) を選択し、「編集」 (②) を選択します。



7. 「送信 (SMTP) サーバー」の確認

左図の送信サーバーの項目 (①～⑤) が、それぞれ次の値が確認します。

- ① ホスト名：
「ユーザー登録証」に記載の
U-④「サーバー情報：メールサーバー(SMTP)」
- ② ポート番号：SMTPサブミッションポート(587)
- ③ 接続の保護：なし
- ④ 認証方式：通常のパスワード認証
- ⑤ ユーザー名：
「ユーザー登録証」に記載の
U-②「メール情報：アドレス」※
※ 「@mx1.tcbnet.ne.jp」を含むアドレスをご利用の方は、
アドレスの@マークより左側のみを入力してください。

「OK」(⑥) を選択します。

以上で« Thunderbird »の受信・送信サーバー設定の確認は完了です。