

# ≪Windows10 メールアプリ≫へのアカウント追加手順 (2015/6/1)


## 1. [メールアプリ] を起動する

[メールアプリ] のアイコンをクリックし、[メールアプリ] を起動します。




## 2. [アカウント追加] を行う

[メールアプリ] が起動します。  
画面中央の [アカウントの追加] を  
クリックします。 (①)



## 3. [アカウントの選択] を行う

アカウントの選択画面で  
[詳細セットアップ] をクリックします。 (②)



## 4. [詳細セットアップ] の選択


詳細セットアップの選択画面で  
[インターネットメール] をクリックします。 (①)



## 5. [インターネットメールアカウント] 設定を行う

インターネットメールアカウントの設定画面が表示されたら、登録証を参考に各項目を入力し、 [サインイン] をクリックします。 (②)

アカウント名	アカウントを入力
表示名	任意の名前を入力
受信メールサーバー	mx1 tcbnet ne jp
アカウントの種類	POP3 もしくはIMAPを選択
ユーザー名	アカウントの@より左側を入力
パスワード	パスワードを入力
送信(SMTP) メールサーバー	mx1 tcbnet ne jp
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる



※TCCユーザー登録証に記載のアカウントとパスワードが必要となりますのでご準備ください。

TCC ユーザー登録証	
発行日	2015/4/1
加入者コード	00000001
加入者名	島中 太郎
認証情報	
認証ID	(エー・ピー・シー・ディー・1・2・3・4) abcd1234
認証パスワード	(イー・エフ・ジー・エイチ・5・6・7・8) efgh5678
固定IPアドレス	
メール情報	
アカウント	(ティー・ジー・シー・1・2・3・4・5・アットマーク・エム・エックス・1・ドット・ ティー・シー・ピー・エヌ・イー・ティードット・エヌ・エードット・ジェイ・ピー) tcc12345@mx1 tcbnet.ne.jp
パスワード	(エー・ピー・シー・ディー・1・2・3・4) abcd1234
アドレス	tcc12345@mx1 tcbnet.ne.jp
サーバー情報	
メールサーバー(受信)	(エム・エックス・1・ドット・ ティー・シー・ピー・エヌ・イー・ティードット・エヌ・エードット・ジェイ・ピー) mx1 tcbnet.ne.jp
メールサーバー(SMTP)	mx1 tcbnet.ne.jp

## 参考 アカウントの種類 POP3 とIMAPについて

- アカウントのタイプに『IMAP』を選択することもできます。

※『IMAP』ではメールをサーバー上に保管するため、複数の端末で同じ情報を共有できるといった利点がありますが、メールを削除するまでサーバー上にメールが残った状態となります。サーバーの容量をオーバーするとそれ以上メールが受信できなくなりますので、サーバーの空き容量に気を付けて、不要なメールは削除するようにしてください。


また、IMAP上のゴミ箱に移動したメールは、ゴミ箱から削除するまでサーバーに残ります。そのため、サーバー容量を圧迫することになりますので、ご自身でゴミ箱から削除していただきますようお願いいたします。

POP3	メールサーバーからメールを端末にダウンロードし、閲覧する方式です。
IMAP	メールサーバーにメールを残したまま閲覧する方式です。


※『POP3』ではメールを削除済みアイテムに移動後、同期が完了するまでサーバーからメールが削除されません。サーバー容量の空きがない場合、不要なメールは削除してください。

## 6. アカウント設定の完了

完了画面が表示されますので、[完了] をクリックします。 (①)



アカウントの画面に戻り、アカウントが追加されたことが確認できます。 (②)  
[受信トレイを開く] をクリックし、メールの送受信が可能かご確認ください。 (③)



以上で『Windows10 メールアプリ』のアカウントの設定が完了です。  
※バージョンにより異なる場合があります。