

# 《Windows10 メールアプリ》 へのアカウント追加手順 (2017/11/1)


## 1. 【メールアプリ】を起動する

【メールアプリ】のアイコンをクリックし、  
【メールアプリ】を起動します。




## 2. 【アカウント追加】を行う

【メールアプリ】が起動します。  
画面中央の【アカウントの追加】を  
クリックします。(①)



## 3. 【アカウントの選択】を行う


アカウントの選択画面で  
【詳細設定】をクリックします。(②)



## 4. 【詳細セットアップ】の選択

詳細セットアップの選択画面で


「インターネットメール」をクリックします。(1)



## 5. 【インターネットメールアカウント】設定を行う

インターネットメールアカウントの設定画面が表示されたら、登録証を参考に各項目を入力し、「サインイン」をクリックします。(2)

メールアドレス	アドレスを入力
ユーザー名	アカウントを入力
パスワード	パスワードを入力
アカウント名	アカウントを入力
この名前を使用してメッセージを送信	任意の名前を入力
受信メールサーバー	mail〇.torichu.ne.jp ※〇には数字が入ります。
アカウントの種類	POP3 もしくはIMAPを選択
送信(SMTP)メールサーバー	mail〇.torichu.ne.jp ※〇には数字が入ります。
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる
受信メールにはSSLが必要	チェックをはずす
送信メールにはSSLが必要	チェックをはずす



※TCCユーザー登録証に記載のアカウントとパスワードが必要となりますのでご準備ください。

TCC ユーザー登録証	
発行日	2016/4/1
加入者コード	00000001
加入者名	鳥中 太郎
認証情報	
認証ID	
認証パスワード	
固定IPアドレス	
メール情報	
アカウント	(イー・シー・シー・1・2・3・4・5・アットマーク・エム・イー・アイ・エル・オー・ドット・ ティ・オー・アール・アイ・シー・イチ・ユー・ドット・エヌ・イー・ドット・ジェイ・ピー) tcc12345@mail○.torichu.ne.jp
パスワード	(イー・ビー・シー・ディー・1・2・3・4) abcd1234
アドレス	tcc12345@mail○.torichu.ne.jp
サーバー情報	
メールサーバー(受信)	(エム・イー・アイ・エル・オー・ドット・ ティ・オー・アール・アイ・シー・イチ・ユー・ドット・エヌ・イー・ドット・ジェイ・ピー) mail○.torichu.ne.jp
メールサーバー(SMTP)	mail○.torichu.ne.jp
Webサーバー	(ダブルユー・ダブルユー・ダブルユー・オー・ドット・ ティ・オー・アール・アイ・シー・イチ・ユー・ドット・エヌ・イー・ドット・ジェイ・ピー) www○.torichu.ne.jp

## 参考 アカウントの種類 POP3 とIMAPについて

・アカウントのタイプに『**IMAP**』を選択することもできます。

※『**IMAP**』ではメールをサーバー上に保管するため、複数の端末で同じ情報を共有できるといった利点がありますが、メールを削除するまでサーバー上にメールが残った状態となります。サーバーの容量をオーバーするとそれ以上メールが受信できなくなりますので、サーバーの空き容量に気を付けて、不要なメールは削除するようにしてください。


また、IMAP上のゴミ箱に移動したメールは、ゴミ箱から削除するまでサーバーに残ります。そのため、サーバー容量を圧迫することになりますので、ご自身でゴミ箱から削除していただきますようお願いいたします。

POP3	メールサーバーからメールを端末にダウンロードし、閲覧する方式です。
IMAP	メールサーバーにメールを残したまま閲覧する方式です。

※『**POP3**』ではメールを削除済みアイテムに移動後、同期が完了するまでサーバーからメールが削除されません。サーバー容量の空きがない場合、不要なメールは削除してください。

## 6. アカウント設定の完了

アカウントの画面に戻り、アカウントが追加されたことが確認できます。  
[受信トレイに移動] をクリックし、メールの送受信が可能かご確認ください。 (①)



以上で◀ Windows10 メールアプリ ▶のアカウントの設定が完了です。  
※バージョンにより異なる場合があります。