

《Windows10 メールアプリ》 へのアカウント追加手順 (2017/11/1)


1. 【メールアプリ】を起動する

【メールアプリ】のアイコンをクリックし、
【メールアプリ】を起動します。




2. 【アカウント追加】を行う

【メールアプリ】が起動します。
画面中央の【アカウントの追加】を
クリックします。(①)




3. 【アカウントの選択】を行う

アカウントの選択画面で
【詳細設定】をクリックします。(②)



4. 【詳細セットアップ】の選択

詳細セットアップの選択画面で
 「インターネットメール」をクリックします。(1)



5. 【インターネットメールアカウント】設定を行う

インターネットメールアカウントの設定画面が表示されたら、登録証を参考に各項目を入力し、「サインイン」をクリックします。(2)



メールアドレス	アドレスを入力
ユーザー名	アカウントの@より左側を入力
パスワード	パスワードを入力
アカウント名	アカウントを入力
この名前を使用してメッセージを送信	任意の名前を入力
受信メールサーバー	mx1.tcbnet.ne.jp
アカウントの種類	POP3 もしくはIMAPを選択
送信(SMTP)メールサーバー	mx1.tcbnet.ne.jp
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる
受信メールにはSSLが必要	チェックをはずす
送信メールにはSSLが必要	チェックをはずす

※TCCユーザー登録証に記載のアカウントとパスワードが必要となりますのでご準備ください。

TCC ユーザー登録証	
発行日	2015/4/1
加入者コード	00000001
加入者名	鳥中 太郎
認証情報	
認証ID	(Eービーシーディー-1・2・3・4) abcd1234
認証パスワード	(イーエフジーエイチ-5・6・7・8) efgh5678
固定IPアドレス	
メール情報	
アカウント	(ティーシーシー-1・2・3・4・5・アットマーク・エム・エックス・1・ドット・ ティーシービー・エヌ・イー・ティー・ドット・エヌ・エー・ドット・ジェイピー) tcc12345@mx1.tcbnet.ne.jp
パスワード	(Eービーシーディー-1・2・3・4) abcd1234
アドレス	tcc12345@mx1.tcbnet.ne.jp
サーバー情報	
メールサーバー(受信)	(エム・エックス・1・ドット・ ティーシービー・エヌ・イー・ティー・ドット・エヌ・エー・ドット・ジェイピー) mx1.tcbnet.ne.jp
メールサーバー(SMTP)	mx1.tcbnet.ne.jp

参考 アカウントの種類 POP3 とIMAPについて

・アカウントのタイプに『IMAP』を選択することもできます。

※『IMAP』ではメールをサーバー上に保管するため、複数の端末で同じ情報を共有できるといった利点がありますが、メールを削除するまでサーバー上にメールが残った状態となります。サーバーの容量をオーバーするとそれ以上メールが受信できなくなりますので、サーバーの空き容量に気を付けて、不要なメールは削除するようにしてください。


また、IMAP上のゴミ箱に移動したメールは、ゴミ箱から削除するまでサーバーに残ります。そのため、サーバー容量を圧迫することになりますので、ご自身でゴミ箱から削除していただきますようお願いいたします。

POP3	メールサーバーからメールを端末にダウンロードし、閲覧する方式です。
IMAP	メールサーバーにメールを残したまま閲覧する方式です。

※『POP3』ではメールを削除済みアイテムに移動後、同期が完了するまでサーバーからメールが削除されません。サーバー容量の空きがない場合、不要なメールは削除してください。

6. アカウント設定の完了

アカウントの画面に戻り、アカウントが追加されたことが確認できます。
[受信トレイに移動] をクリックし、メールの送受信が可能かご確認ください。 (①)



以上で◀ Windows10 メールアプリ ▶のアカウントの設定が完了です。
※バージョンにより異なる場合があります。