


◀ Outlook (classic) ▶ の確認手順 (2025/07/01)

確認 1 : フォルダーの同期設定



1. [ファイル] タブを開く


画面左上の「ファイル」タブを選択します。



2. 「アカウント設定」を開く

「アカウント情報」の画面が表示されます。

「アカウント設定」(①)を選択し、表示された項目の中から「アカウント名と同期の設定」(②)を選択します。



3. フォルダーの同期の設定の確認


「メールの設定」のコピーを残す設定を選びます。

(設定 A : コピーを残さない)
「サーバーにメッセージのコピーを残す」(①)のチェックマークを外します。

(設定 B : コピーを残す)
「サーバーにメッセージのコピーを残す」(①)と、「サーバーから削除する」(②)にチェックマークを入れ、サーバーからメールを削除する日数(③)を任意で指定※します。

※ ご利用状況に合わせて適切に設定してください。
大きなデータを受信することが多い方は削除日数を短く指定してください。

「次へ」(④)を選択します。



4. 確認作業の完了

「アカウントが正常に更新されました」の画面が表示されます。

「完了」を選択して閉じます。

「アカウント設定」の画面も「閉じる」を選択して閉じてください。

以上で«Outlook (classic) »のフォルダーの同期設定の確認は完了です。

確認 2 : 受信・SMTPサーバー設定

TCC ユーザー登録証

発行日	2025/7/1
加入者コード	1
加入者名	鳥中 有太郎 様

認証情報

認証ID	
認証パスワード	
固定IPアドレス	

メール情報

アカウント	(ティールダー・イニシャル・ゴ・アトマ・エー・アイ・オー・ドット・ティー・オー・アル・アイ・シー・ユー・ドット・エー・ドット・ジ・エイ・ビー) TCC12345@mailO.torichu.ne.jp
パスワード	(エー・ビー・シー・ディー・イー・シー・エー・シー) abcd1234
アドレス	TCC12345@mailO.torichu.ne.jp

サーバー情報

① ② ③ ④ メールサーバー (受信)	(エー・イー・アイ・オー・ドット・ティー・オー・アル・アイ・シー・ユー・ドット・エー・ドット・ジ・エイ・ビー) mailO.torichu.ne.jp
メールサーバー (SMTP)	mailS.torichu.ne.jp
Webサーバー	(ダブリュー・ダブリュー・ダブリュー・オー・ドット・ティー・オー・アル・アイ・シー・ユー・ドット・エー・ドット・ジ・エイ・ビー) wwwO.torichu.ne.jp
DNSサーバー (優先)	211.12.239.99
DNSサーバー (代替)	211.12.239.100

インターネットサービス契約数に基づき、上記の通り登録いたしました。
この登録証は大切に保管してください。


鳥取中央有線放送株式会社

本社：〒689-2304 琴浦町逢東806
 支局：〒682-0721 湯梨浜町田後458-1

● サポートセンター
 電話：0120-89-2565
 メール：support@torichu.co.jp
 営業時間：9:00～21:00 (年中無休)

● 申込受付・料金お問合せなど
 電話：0858-53-2565 (本局)
 営業時間：9:30～17:00 (日曜、祝祭日、第2、4、5土曜は除く)

ユーザー登録証(サンプル)



0. 「ユーザー登録証」を用意する

当社よりお渡ししました「ユーザー登録証」を手元にご用意ください。

この手順書で使用する項目は次の4つです。

U-① 「メール情報：パスワード」

U-② 「メール情報：アドレス」

U-③ 「サーバー情報：メールサーバー (受信)」

U-④ 「サーバー情報：メールサーバー(SMTP)」

1. 「ファイル」タブを開く

画面左上の「ファイル」タブを選択します。

2. 「サーバーの設定」を開く

「アカウント情報」の画面が表示されます。

「アカウント設定」(①)を選択し、表示された項目の中から「サーバーの設定(S)」(②)を選択します。

3. 受信メールの設定を確認する(その1)

「POPアカウントの設定」の画面が表示されます。

受信メールの「ユーザー名」(①)、「パスワード」(②)が次の値か確認します。

① 「ユーザー登録証」に記載の
U-② 「メール情報：アドレス」※
※ 「@mx1.tcbnet.ne.jp」を含むアドレスをご利用の方は、アドレスの@マークより左側のみを入力してください。

② 「ユーザー登録証」に記載の
U-① 「メール情報：パスワード」

POP アカウントの設定
tcc12345@mailO.torichu.co.jp

受信メール ^

ユーザー名 tcc12345@mailO.torichu.ne.jp ①

パスワード ***** ②

パスワードを保存する

サーバー mailO.torichu.ne.jp ポート 110

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール v

次へ

4. 受信メールの設定を確認する(その2)

受信メールの「サーバー」(③)、「ポート」(④)が次の値か確認します。

③ 「ユーザー登録証」に記載の
U-③ 「サーバー情報：メールサーバー (受信)」

④ POP3メール受信ポート (110)

その他の項目 (⑤、⑥) はすべてチェックが外れているか確認します。

「送信メール」(⑦) を選択します。

POP アカウントの設定
tcc12345@mailO.torichu.co.jp

受信メール ^

ユーザー名 tcc12345@mailO.torichu.ne.jp

パスワード *****

パスワードを保存する


サーバー mailO.torichu.ne.jp ③ ポート 110 ④

⑤ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

⑥ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

⑦ 送信メール v

次へ



5. 送信メールの設定を確認する

「送信メール」の確認画面が表示されます。

送信メールの「サーバー」(③)、「ポート」(④)が次の値か確認します。

① 「ユーザー登録証」に記載の
U-④ 「サーバー情報：メールサーバー(SMTP)」


② SMTPサブミッションポート (587)

「暗号化の方法」(③)が「なし」になっているか確認します。

「セキュリティで保護・・・」(④)のチェックが外れていることを確認します。

「送信 (SMTP) サーバーには・・・」(⑤)のチェックが入っていて、「受信メールサーバーと・・・」が選択されていることを確認します。

「次へ」(⑧)を選択します。



6. メール設定の完了

「アカウントが正常に更新されました」の画面が表示されます。

「完了」を選択して閉じます。

以上で«Outlook (classic) »の受信・SMTPサーバー設定の確認は完了です。